

WeLink配置手册 🔛

Yonghong Z-Suite - V8.8.1

- 北京永洪商智科技有限公司
- © 2011-2019Yonghong Technology CO.,Ltd



Welink 插件配置

【应用简介】

提供对接 Welink 的配置页面、以及永洪 We 码小程序,从而集成进 Welink 中。

【需求说明】

本应用可以将永洪 We 码小程序集成进 Welink 中,从而实现在 Welink 中查看报告、接收消息等功能。

【功能介绍】

- 1、提供应用信息配置及通讯录配置页面。
- 2、通过维护永洪和 Welink 通讯录对应关系,实现单点登录。
- 3、支持预警、定时任务提醒等多种消息类型推送至 Welink。

1、下载插件

在永洪插件市场中下载 Welink 插件。



2、安装插件

- (1) 进入管理系统—应用管理;
- (2) 点击本地安装,选择已经下载好的插件;
- (3) 安装后手动刷新页面,在管理系统顶导航会出现企业应用配置—Welink配置;

2






注: 只有 admin 和 admin_role 才可以安装插件; 无权限系统下安装后也无法使用;

3、在 Welink 管理后台创建企业内部应用

(1) 使用管理员账号登录 Welink 管理后台;

(https://welink.huaweicloud.com/appstore/tenant/reactapp/index.html#/appManage);

(2) 在顶部导航点击业务应用,在下方自建应用处选择到开放平台创建;



(3) 进入开放平台后点击创建应用;



(4) 按照要求,填写应用的各项信息;



北京永洪商智科技有限公司 www. yonghongtech. com



(5) 点击左侧应用开发,在页面下方接口权限处开通身份与鉴权权限、通讯录权限和消息推送权限;



4、配置应用信息

按要求配置应用信息字段,包括应用名称、APP ID、APPsecret;



在 Welink 中位置为开放平台一应用开发一应用 ID;



5、下载应用

- (1) 进入企业应用配置—Welink 配置;
- (2) 输入服务器地址;
- (3) 点击下载,会将服务器地址自动添加进应用中;



企业微信配置	Welink配置
	下载应用
	服务器地址:
	下載 下載应用,会将服务器地址添加进应用中,用户需要将应用解压上传至Welink后台服务器。

6、同步通讯录

配置正确并保存应用信息后,点击同步,会拉取 Welink 应用范围内的通讯录;

- (1) 系统用户邮箱或手机号与 Welink 用户邮箱或手机号相同, 将会自动匹配成功, 进入匹配成功列表;
- (2) 用户也可以手动点击用户下拉列表进行手动匹配,注意手动匹配需要点击保存;



7、上传应用

(1) 使用 WeCode IDE 开发者工具,将应用上传,上传后即可在开放平台—我的应用—版本与发布中看到上传的应用,开发者需要提交应用审核。



(2) 管理员对应用进行审核,并配置应用的可见范围。





8、配置单点登录

在 Yonghong/tomcat/webapps/bi/WEB-INF/web.xml 配置 Servlet (配置单点登录的拦截器。拦截产



品请求. 先进行单点登录的逻辑。)

```
<filter>
     <filter-name>welinkssofilter</filter-name>
     <filter-class>g5.sv.standardsso.WelinkSSOFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
     <filter-name>welinkssofilter</filter-name>
          <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

9、数据库配置

使用 Welink 配置前,必须提前配置好数据空间数据库,数据库未配置或连接不上,那么 Welink 配置将无法使用;



10、配置消息推送人

(1) 系统预警

在监控预警一预警设置一推送方式中勾选推送至 Welink, 并在下面任务设置推送人即可;





(2) 定时任务执行结果提醒

在调度任务一设置作业提醒设置中,选择 Welink 推送,并设置推送人即可。前提:作业需要勾选执行成功和失败提醒;



11、禁用和卸载

- (1) 进入管理系统一应用管理;
- (2) 选中想要禁用或卸载的插件;
- (3) 点击卸载,可直接卸载插件;关闭插件状态开关,会禁用插件;
- (4) 如果是卸载插件,那么会将插件直接删除,如需使用需要重新安装插件,而禁用不会删除插件,只要打开状态开关,即可继续使用;

注:禁用和卸载都不会删除应用配置数据。卸载后在 Welink 无法再访问永洪应用,且不会再收到消息, 产品中相关的配置页面也会隐藏。只有 admin 和 admin_role 才可以卸载和禁用插件;